インストール・ライセンス認証ガイド

導入・認証・PCの入れ替え・アンインストール

Shield3D v2.7
2026年11月

1. 動作環境
2. インストーラーのダウンロード
3. Windows へのインストール
4. Mac へのインストール
5. ライセンス認証（オンライン）
6. オフライン認証（インターネットにつながらない PC）
7. 無料試用から有料プランへの切り替え
8. PCの入れ替え・お客様ページ
9. アップデート・アンインストール

1. 動作環境

項目	内容
OS	Windows 10 / 11（64ビット）、macOS 11 以降
CPU	Windows：x64　Mac：Apple Silicon / Intel（それぞれ専用のインストーラー）
Maya	不要（Mayaを起動せずにファイルを解析します）
インターネット	ライセンス認証と定義の更新に使用。検査そのものはオフラインで動作します（オフライン認証にも対応）
任意で追加	ClamAV（無料）、VirusTotal Premium API キー、mayapy（.mb のノードを完全に削除する場合）

2. インストーラーのダウンロード

ご購入（または無料試用のお申し込み）が完了すると、購入完了画面とメールにダウンロードのご案内が表示されます。ダウンロード用のリンクは一定期間（既定7日）有効です。期限が切れた場合は、お客様ページからいつでも最新版をダウンロードできます。

お使いのPC	ファイル
Windows	`Shield3D-Setup.exe`
Mac（Apple Silicon：M1 以降）	`Shield3D-AppleSilicon.pkg`
Mac（Intel）	`Shield3D-Intel.pkg`

Mac の種類は、アップルメニュー →「このMacについて」の「チップ」で確認できます（Apple M〜 と表示されれば Apple Silicon）。

3. Windows へのインストール

1. Maya をすべて閉じます。
2. `Shield3D-Setup.exe` を開き、言語を選んで画面の案内に従います（利用規約への同意 → インストール先 → デスクトップアイコン）。
3. 既定では「このユーザーのみ」にインストールされ、管理者権限は不要です。「すべてのユーザー」を選ぶ場合は管理者権限が必要です。
4. 完了画面で「Shield3D を起動」にチェックを入れて終了します。

「WindowsによってPCが保護されました」と表示された場合：「詳細情報」→「実行」を押してください。会社のセキュリティ設定で起動できない場合は、情報システム部門にご相談ください。

4. Mac へのインストール

1. Maya を終了します。
2. お使いの Mac に合った `.pkg` を開き、画面の案内に従います（利用規約への同意 → インストール。管理者のパスワードが必要です）。
3. Shield3D は「アプリケーション」フォルダに入ります。Launchpad から起動できます。

「開発元を確認できないため開けません」と表示された場合：「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」を開き、「このまま開く」を押してください。

5. ライセンス認証（オンライン）

1. Shield3D を起動し、メニュー「ライセンス」→「ライセンス情報・認証...」を開きます。
2. ご購入時のメールに記載のライセンスキー（`S3D-` で始まる文字列）を入力します。
3. 「このPCを認証（オンライン）」を押します。右上のプラン表示が、ご契約のプランに変わります。

ライセンスキーがなくても、フリープラン（検査・PCチェック・PC駆除）として使えます。認証はご契約の「検査用PC」の台数まで行えます。認証は定期的に自動で更新されます。

6. オフライン認証（インターネットにつながらないPC）

1. メニュー「ライセンス」→「オフライン認証の依頼文をコピー」を押します。
2. コピーされた依頼文にライセンスキーを書き足して、メールでお送りください。
3. お送りする認証ファイル（`.s3dlic`）を、「認証ファイルを読み込む...」で読み込みます。

オフライン認証では自動更新ができないため、期限が近づいたら同じ手順で更新してください。

7. 無料試用から有料プランへの切り替え

無料試用中は、右上に「無料試用中（残り〇日）」と表示されます。「有料プランに切り替える」を押すと、お客様ページの切り替え画面が開きます。切り替えてもライセンスキーはそのままで、次の起動から新しいプランになります（メニュー「ライセンス」→「最新の契約を読み込む」ですぐに反映することもできます）。試用期間が終わると、検査のみのフリープランに自動で戻ります（自動で有料の契約になることはありません）。

お申し込みのサイト	お支払い
日本語のサイト	円。クレジットカード（すぐに切り替え）
英語・中国語のサイト	米ドル。クレジットカードのみ（すぐに切り替え）

契約期間は1か月または1年で、解約のお申し込みがない限り自動で更新されます。解約はお客様ページからいつでも申し込め、現在の期間の末日で終了します。

8. PCの入れ替え・お客様ページ

PCを入れ替えるときは、古いPCでメニュー「ライセンス」→「このPCの認証を解除（PC入れ替え時）」を押してから、新しいPCで認証してください。古いPCが使えない場合は、お客様ページの「認証済みのPC」から解除できます。

お客様ページ（購入時のメールでパスワードを設定）では、契約内容、認証済みPCの一覧と解除、請求書・領収書、ライセンスキーの再発行、プラン・台数の変更と解約、インストーラーの再ダウンロードができます。v2.7 画面は日本語・英語に対応しています（右上の「English」で英語に切り替え）。

9. アップデート・アンインストール

アップデート：新しいバージョンのインストーラーを、そのまま上から実行してください。設定・ライセンス・検査結果は引き継がれます。

アンインストール

- Windows：設定 → アプリ → インストールされているアプリ → Shield3D → アンインストール
- Mac：「アプリケーション」の Shield3D.app をゴミ箱へ

設定と検査結果のフォルダは残ります。不要な場合は削除してください（保存場所はユーザーガイド「8」）。別のPCで使う場合は、アンインストールの前に「このPCの認証を解除」を押してください。

Shield3D は Autodesk, Inc. とは関係のない製品です。Autodesk、Maya は米国およびその他の国における Autodesk, Inc. の登録商標です。
© Cave Studio Inc.（株式会社ケイブスタジオ）